

**V**ous avez toujours rêvé de créer facilement et rapidement une vidéo aux effets professionnels avec vos photos numériques pour la partager avec vos amis ou votre famille. Et bien, Microsoft Photo Récit est fait pour vous !



*Animez vos photos avec Photo Récit de Microsoft. Ajoutez des titres, des effets, de la musique et partagez la vidéo obtenue avec vos amis ou votre famille !*

Vous possédez de nombreuses photos numériques sur votre ordinateur ; créez donc facilement une vidéo pour les montrer d'une manière originale et ludique à votre famille ou à vos amis.


Photo Récit 3 de Microsoft permet de créer des animations à partir de photos numériques. Le résultat ressemble à s'y méprendre à une vidéo professionnelle comportant des titres, des effets de zoom et de panoramiques, des commentaires audio et de la musique. L'envoi par messagerie électronique de cette vidéo est pratique pour la partager alors que la projection sur un téléviseur sera beaucoup plus attrayante que le visionnage de simples photos successives.

## 1 Importez vos photos

Commencez tout de suite la réalisation d'une vidéo composée à partir d'une sélection de vos photos numériques. Téléchargez gratuitement PhotoRécit en cliquant [là](#) et installez le programme. Si vous avez un pare feu actif sur votre ordinateur, il est possible que l'installation ne puisse se dérouler normalement. Avec le pare feu de Norton Internet Security, l'installation de Photo Récit commence normalement avec l'affichage d'une boîte de dialogues. Au bout de quelques secondes, la boîte de dialogues se ferme et plus rien ne se passe. En désactivant temporairement le pare feu, l'installation se déroule correctement. N'oubliez pas de réactiver votre pare feu après l'installation de Photo Récit si vous avez contraint de la désactiver.

Lancez le programme. Sur la page d'accueil, cliquez sur **Commencer un nouveau récit**, puis sur **Suivant**. La première étape consiste à choisir des photos numériques sur votre ordinateur pour les importer dans Photo Récit. Notez que la plupart des formats graphiques sont reconnus. Vous pouvez importer des groupes

d'images en utilisant la sélection multiple. Pour cela, maintenez la touche **Ctrl** enfoncée en même temps que vous sélectionnez des images à l'aide de la souris.



*Le browser d'images de Photo Récit est très pratique pour choisir parmi vos photos numériques celles que vous souhaitez importées pour réaliser un diaporama animé.*

Sur la nouvelle page **Importer et réorganiser vos images**, importez les photos de votre choix. Les photos importées se placent automatiquement sur la pellicule en bas de la fenêtre de Photo Récit. Elles seront affichées par le diaporama final dans l'ordre où elles apparaissent sur la pellicule.

## 2 Organisez l'ordre de vos photos

Il est possible de modifier l'ordre de passage des photos importées en agissant directement sur la pellicule. Faites glisser chaque photo jusqu'à l'endroit désiré avec la souris ou alors utilisez les flèches gauche et droite se trouvant à droite de la pellicule pour déplacer l'image d'un cran vers la gauche ou vers la droite.



*Vos photos importées apparaissent sur une pellicule selon leur ordre d'affichage. Vous pouvez modifier cet ordre en cliquant sur une image et en la faisant glisser vers la gauche ou vers la droite.*

L'image sélectionnée sur la pellicule s'affiche en grand au milieu de la fenêtre **Importez et réorganisez vos images** de Photo Récit. Une rangée de petit bouton se trouve dans la partie inférieure de ce même cadre. En cliquant sur le bouton correspondant, vous pouvez corriger automatiquement le niveau de couleur, corriger l'effet yeux rouges, faire pivoter l'image ou la modifier. Le bouton **Modifier** permet de recadrer l'image ce qui peut être utile pour supprimer les marges noires disgracieuses entourant les photos d'un format différent de 4:3.

La case à cocher **Rogner** vous permet de recadrer vos photos. C'est très pratique pour éliminer un élément gênant en fond de photo ou pour recentrer la photo sur le personnage principal. Lorsque vous cochez la case à cocher **Rogner**, un cadre de est dessiné au centre de la photo. Les poignées au centre de chacun des cotés du cadre permettent de redimensionner la taille du cadre. Vous pouvez également déplacer le cadre dans la photo pour cadrer la partie de votre choix.



*Il est possible de recadrer une photo directement dans Photo Récit en cochant la case **Rogner** puis en déplaçant et redimensionnant le cadre qui s'affiche sur la photo.*

Vous définissez un nouveau cadrage tout simplement en déplaçant et en redimensionnant le cadre dans la photo. Lorsque vous êtes satisfait de votre nouveau cadrage, cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder votre nouveau cadrage. Photo Récit utilisera la photo recadrée lors de la création de la vidéo finale.


Une fois vos photos retouchées et placées selon l'ordre de votre choix, vous obtenez la trame de votre récit. A ce stade, pensez à enregistrer votre projet afin de pouvoir le modifier plus tard. Attention à ne pas confondre la sauvegarde du projet avec l'enregistrement du récit. Il faut sauvegarder le projet si vous souhaitez pouvoir le modifier plus tard. L'enregistrement du projet est possible à chaque étape de Photo Récit. L'enregistrement du récit sauvegarde la vidéo finale et n'est donc possible qu'à la dernière étape de Photo Récit.

### 3 Titrez et modifiez vos photos

En cliquant sur le bouton **Suivant**, vous accédez à l'étape qui permet d'ajouter un titre et d'appliquer des effets graphiques à vos images. Remarquez l'interface originale de Photo Récit. En effet, les classiques menus déroulants sont absents. Le bouton **Suivant** permet de passer successivement d'une étape à l'autre jusqu'à l'étape finale. Le bouton **Précédent** permet de remonter successivement dans les étapes jusqu'à la première étape.

L'ajout de titres, de commentaires écrits ou de légendes à vos diapositives est une fonctionnalité intéressante. Vous disposez de 1024 caractères qui peuvent être imprimés sur chaque image. La mise en forme de ces

textes est personnalisable grâce au choix de la police, de la taille, de la couleur ou de l'alignement de chaque texte.



*Vous pouvez ajouter des titres ou des textes sur les photos importées dans Photo Récit*

Il est possible d'ajouter des effets graphiques afin de mettre en valeur ou de rendre plus originale vos diapositives. Une boîte déroulante **Effet** propose une liste d'effets qui modifieront l'apparence de vos photos. Faites des essais en sélectionnant les effets qui vous semblent intéressants. Chaque fois que vous sélectionnez un effet, celui-ci est immédiatement appliqué sur la photo et vous voyez le résultat.





*De nombreux effets graphiques peuvent être appliqués sur une ou plusieurs images de votre récit. L'effet est immédiatement visible et peut être annulé à tout moment*

Les effets ne se cumulent pas ; c'est-à-dire que vous ne pouvez pas appliquer un 2<sup>ème</sup> effet sur le résultat d'un 1<sup>er</sup> effet déjà appliqué. En effet, lorsque vous sélectionnez un 2<sup>ème</sup> effet, celui-ci est appliqué à la photo d'origine et l'effet préalablement appliqué est perdu. Vous pouvez donc essayer tous les effets proposés. Si aucun d'eux ne vous plaît, il suffira de sélectionner (**aucun**) dans la boîte déroulante de choix des effets pour revenir la photo d'origine.


## 4 Animez vos photos

Dans Photo Récit, chaque image est animée au moyen d'un effet de zoom et de panoramique. C'est grâce à ces effets que votre diaporama va ressembler à une vidéo. Par défaut Photo Récit applique ces effets de zoom et de panoramique à vos photos. Il est toutefois possible de les personnaliser afin de les adapter au mieux à vos photos.

Ces effets de zoom sont paramétrables avec le bouton **Personnaliser l'animation**. Avec l'onglet **Animation et durée**, vous pouvez choisir de laisser Photo Récit choisir automatiquement la durée d'affichage de la photo ou vous pouvez la définir vous-même en cochant le bouton radio **Durée d'affichage de l'image (en secondes)** et en indiquant la durée en secondes.

Toujours dans le même onglet, vous pouvez choisir aussi la zone de l'image qui sera affichée au départ de l'animation et la zone qui sera affichée à la fin de l'animation en cachant la case à cocher **Indiquer les positions initiale et finale de l'animation**. En cochant cette case, un premier cadre est dessiné dans la photo

correspondant à la position initiale et un second cadre est dessiné dans la photo correspondant à la positions finale



Par défaut Photo Récit ajoute des effets de zoom et de panoramiques sur chaque image de votre diaporama. Vous pouvez personnaliser ces effets avec le bouton **Personnaliser l'animation**.

Déplacez ces cadres et redimensionnez les à l'aide des poignées selon vos désirs. Lorsque ces 2 zones recouvrent un emplacement différent sur la photo, Photo Récit réalise un panoramique pour passer d'une zone à l'autre pendant l'animation. Si les 2 zones sont de tailles différentes, Photo Récit réalise un effet de zoom avant ou arrière pour adapter l'affichage aux tailles de départ et d'arrivée. Le résultat est stupéfiant ; on a vraiment l'impression de regarder une vidéo.

Quand vous avez défini les positions de départ et d'arrivée des animations, vous pouvez prévisualiser le résultat avec le bouton **Aperçu**.




*Les animations avec les effets de panoramique et de zoom sont visualisables dans une petite fenêtre indépendante.*

L'animation est jouée dans une petite fenêtre qui vous permet de vous rendre compte du résultat. Si celle-ci ne vous convient pas, fermez la fenêtre **Aperçu** et modifiez les positions et tailles des cadres de la position initiale et de la position finale. Si l'animation vous convient, sauvegardez vos choix en cliquant sur le bouton **Enregistrer**.

## 5 Enchaînez vos photos

Les enchaînements entre photos se règlent avec l'onglet **Transition** de la boîte de dialogues **Personnaliser l'animation**. Vous avez le choix entre de nombreuses transitions représentées par de petites animations au centre de la fenêtre principale Photo Récit dans la zone **Transitions**. Sélectionnez une transition et vous verrez immédiatement son effet sur les petites vignettes dans la zone supérieure de la fenêtre.





*Le résultat de la transition sélectionnée est visible sur la petite vignette situé en haut et au centre de la fenêtre Photo Récit.*

Vous pouvez également régler la durée de la transition en cochant le bouton **Durée d'affichage de la transition (en secondes)** et en indiquant la durée. Le bouton **Aperçu** vous permet de prévisualiser le résultat dans une fenêtre indépendante. Cliquez sur le bouton **Enregistrer** pour sauvegarder la transition sélectionnée. Chaque image peut avoir une animation et une transition différentes des autres. Toutefois, afin de garder une certaine cohérence graphique, il est conseillé d'utiliser un nombre restreint de ces effets dans un même récit.

## 6 Racontez votre récit

Pour améliorer le rendu de votre vidéo, Photo Récit vous permet d'ajouter des commentaires audio enregistrés par vos soins sur chaque diapositive de votre récit. Bien entendu, il faut disposer d'un microphone. C'est un accessoire qui devient courant avec le développement de la téléphonie sur Internet. Si vous n'en avez pas encore un, vous pouvez envisager d'en faire l'acquisition pour quelques dizaines d'euros seulement.

Les commentaires audio peuvent avoir une durée maximale de 5 minutes pour chaque image. Chaque commentaire audio est attaché à une image et est indépendant des autres commentaires. Ils peuvent donc être modifiés ou supprimés indépendamment les uns des autres quand vous le souhaitez. En rééditant ultérieurement votre récit, vous pourrez toujours rajouter des commentaires audio si vous le souhaitez. Lancez l'enregistrement avec le bouton **Enregistrer**, celui avec un petit rond rouge, et dictez votre


commentaire. Cliquez sur **Arrêter l'enregistrement**, le bouton avec un carré noir, pour finir l'enregistrement et le sauvegarder.



*Cliquez sur le bouton rouge pour enregistrer des commentaires vocaux avec un microphone connecté à votre ordinateur.*

## 7 Sonorisez votre récit

En cliquant sur le bouton **Suivant**, vous passez à la création de la bande son de votre vidéo. Pour cela, Photo Récit vous demande de sélectionner sur votre ordinateur une musique au format mp3, wma ou wav qui sera ajoutée à votre bande son. Vous pouvez enchaîner plusieurs morceaux musicaux dans le même diaporama. Vous pouvez également créer une bande son beaucoup plus originale et surtout libre de droit d'auteur en créant votre propre musique. Le bouton **Créer une musique** ouvre la boîte de dialogue **Créer de la musique** dans laquelle vous pourrez choisir un genre et un style musical.




La boîte de dialogue Créer de la musique crée une musique originale libre de droit que vous pouvez paramétrer en choisissant le genre, le style, le groupe d'instruments, l'ambiance et en réglant le rythme et l'intensité.

Il est possible d'affiner la création musicale en choisissant un groupe d'instruments, une ambiance et en réglant le rythme et l'intensité. Les options sont assez simples, mais le résultat est surprenant. Les musiques sont tout à fait correctes et variées. Vous pouvez écouter le résultat de votre paramétrage en cliquant sur le bouton **Lire** en bas de la boîte de dialogues et modifiez autant de fois que vous le désirez les options de création de la musique. Notez que les musiques créées de cette manière sont libres de droits ce qui vous permet d'utiliser Photo Récit pour créer des vidéos projetables dans un cadre professionnel ou commercial.

## 8 Terminez votre récit


Il faut obligatoirement enregistrer votre récit pour obtenir la vidéo finale. Cela se fait à la dernière étape de Photo Récit. Pensez également à enregistrer votre projet ; faute de quoi vous ne pourrez plus le modifier après avoir quitté Photo Récit.

Avant d'enregistrer votre récit vous devez choisir le format de votre vidéo finale. La boîte déroulante de la fenêtre **Enregistrer votre récit** propose les grandes catégories de vidéos que vous pouvez créer. Cela peut être, par exemple, une vidéo destinée à être lue sur un ordinateur ou destinée à être envoyée par mail. Dans le premier cas, la vidéo sera de bonne qualité et le fichier sera volumineux. Dans le deuxième cas, la vidéo sera de moins bonne qualité et le fichier sera peu volumineux.



*L'enregistrement du récit est la phase de création de la vidéo. Vous disposez de nombreux paramètres prédéfinis afin de choisir la qualité de votre vidéo finale en fonction de l'usage que vous souhaitez en faire et de la puissance de votre ordinateur.*

Le bouton **Paramètre** permet de régler plus finement le format vidéo désiré. Une boîte de dialogues donne, pour chaque format, des renseignements sur la taille de l'affichage et la taille du fichier vidéo qui sera créé.



Lors de l'enregistrement de la vidéo finale, la boîte de dialogues **Paramètres** permet de choisir un format vidéo et indique la taille du fichier vidéo qui sera créé.

Si vous envisagez de lire votre récit sur votre ordinateur, sélectionnez le profil correspondant à la puissance de votre ordinateur. Selon cette puissance, Photo Récit vous propose de créer une vidéo de plus ou moins grande taille. Si vous sélectionnez un profil supérieur à la puissance de votre machine, il est possible que Photo Récit ne puisse pas créer la vidéo.

Pour montrer votre vidéo à votre famille ou à vos amis, le plus simple consiste à créer un DVD. Pour cela, sélectionnez le profil **Profil pour créer des DVD – PAL (768x576)** dans la zone déroulante **Profil** de la boîte de dialogues **Paramètres**. Après validation de la boîte de dialogues, cliquez sur le bouton Suivant dans la fenêtre Photo Récit pour créer la vidéo de votre récit. La création de la vidéo commence et une boîte de dialogues vous informe de la progression des travaux. Photo récit crée sur votre ordinateur un fichier de format wmv qui correspond à la vidéo finale. Vous pouvez lire cette vidéo sur votre ordinateur avec Windows Media Player.

Pour regarder la vidéo Photo Récit sur un téléviseur, il est nécessaire tout d'abord de convertir le fichier wmv créé par Photo Récit en fichier MPEG4 ou DivX. Ensuite, il suffit de graver sur un DVD le fichier MPEG4 ou DivX. Photo Récit ne prend pas en charge ces opérations. Il faudra donc utiliser un autre logiciel comme AVS Video Converter qui existe en version française. Ce logiciel est capable de convertir les fichiers vidéo selon un très grand nombre de formats dont le MPEG4 et le DIVX. Il prend également en charge la gravure de DVD. AVS Video Converter est distribué en shareware et la version complète coûte un peu plus de 20 euros. Vous pouvez télécharger ce logiciel à l'adresse suivante :

<http://www.avsmidia.com/fr/downloads/index.aspx>.

Si vous devez envoyer votre récit par mail, Photo Récit compresse la taille de la vidéo au détriment de la qualité et crée un fichier wmv d'une taille inférieure à 1 Mo.

Enfin, vous pouvez enregistrer plusieurs fois votre récit avec des noms et des formats différents pour obtenir une vidéo de qualité optimale pour un usage local et une autre plus légère destinée à être envoyée par mail.



## Attention : Musique protégée

Vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelle musique pour sonoriser votre diaporama Photo Récit. La plupart des morceaux musicaux sont protégés par des droits d'auteur et ne peuvent être utilisés qu'après en avoir acquis les droits ou obtenu la permission de l'auteur. En pratique, si vous projetez votre vidéo dans le cadre du cercle familial ou gratuitement devant quelques amis, vous pouvez utiliser n'importe quelle musique pour la bande son. Par contre, si votre vidéo est projetée dans le cadre d'une activité professionnelle vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelle musique.

Pour un usage professionnel, vous pouvez créer une musique originale avec Photo récit avec le bouton **Créer une musique**. Les musiques créées de cette manière sont libres de droit et utilisables dans tous les cas.

Vous pouvez également trouver de la musique libre de droit sur Internet. De nombreux sites proposent des musiques librement mises à disposition des internautes par leur auteur. Il s'agit de fichiers MP3 que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur pour les écouter quand vous le souhaitez et les utiliser avec toutes applications de votre choix. Un des sites français proposant le plus grand choix de musique libre de droit est Dogmazic.net anciennement .Musique-Libre.org : <http://www.dogmazic.net/>.

The screenshot shows the Dogmazic.net website interface. At the top, there's a navigation bar with 'Musique', 'Doc.', 'Actu.', and 'Forums'. Below that, a central section titled 'A la une' displays a selection of music groups and labels. On the right, there are filters for 'Groupes (945)', 'Labels (1071)', 'Albums complets (556)', 'Licences (25)', 'Styles (65)', and 'Villes (607)'. Below this is a 'Recevez la lettre d'info' section with an email input field. The bottom right corner lists 'Prochains concerts' with dates and locations. The main content area includes a 'Bienvenue' message, 'Actualité' with an RSS feed, and 'Les 5 derniers inscrits' listing new members like Olokrom, Asylum, Xcyriel, Amnis, and Astron.

Le site web français Dogmazic.net propose un grand choix de musiques libres de droit de grande qualité que vous pouvez réutiliser pour illustrer en toute légalité vos diaporamas Photo Récit.